

CAMS資金集中管理システム (VALUX対応版) 稼働環境チェックシート

(ANSER-HT(VALUX) / ANSER-SPC)

年 月 日

株式会社 三菱UFJ銀行 御中

CAMS番号																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

おとこ												
おなまえ												
連絡先 ご担当者	所属部署名									フリガナ		
	役職名									ご担当者名		
										電話番号	()	-

機器設置住所 (おとこ異なる場合のみご記入ください。)										
同一機器を利用する契約社名 (該当がある場合のみご記入ください。)	本契約が本体契約の場合は関連契約社名、本契約が関連契約の場合は本体契約社名を下欄にご記入ください。 (本体・関連)	サポート 要否	CAMS番号 (当行で記入いたします。)							
	(関連)									
	(関連)									

ご利用環境(ご利用いただくに当たり、お客さまの機器・回線などの環境のご確認が必要です。ご確認可能な範囲内でご記入ください。) 1 訪問サポートが必要な契約に〇印をお付けください。

項番	確認項目	確認内容	確認結果ご記入欄 (口内には✓をご記入ください)						
1	通信方式	右記をご確認ください。 ※ANSER-HT (VALUX) をご利用のお客さまは、VALUXサービスの申込が必要となります(他行接続がANSER-HT (VALUX)・ANSER-SPC (VALUX)にてご利用される場合も含まれます)。	<input type="checkbox"/> ANSER-HT (VALUX) ※項番2をご記入ください。 <input type="checkbox"/> ANSER-SPC (VALUX) ※項番2をご記入ください。 <input type="checkbox"/> ANSER-SPC ※項番3をご記入ください。 ※当行・他行問わず、利用する通信方式全てにチェックしてください。						
2	インターネット接続	VALUXを利用するには、「https」「ポート443」にて通信を行う環境が必要です。 ※通信環境は、NTTデータのホームページにて右記ご参照のうえ、ご確認をお願いいたします。	<input type="checkbox"/> 確認済(以下①~④の方法にて確認を実施してください) ① https://www.valux.ne.jp/ へアクセスしてください。 ② 「FAQ」→「もっと見る」をご選択ください。 ③ A.1-1-6の「ご利用環境の確認」をご選択ください。 ④ 確認結果の画面で「◎」が表示されていることをご確認ください。						
	VALUX契約	※毎回このIDで接続してください。 ※関連会社等複数の契約を同一端末で利用する場合は、同一のVALUX接続IDで接続する必要があります。(契約毎に別々のVALUX接続IDで接続することはできません。)	<input type="checkbox"/> 確認済(以下①~③の方法にて申込を実施してください) ① https://www.valux.ne.jp/ へアクセスしてください。 ② 「お申込み」→「変更・解約お手続き」をご選択ください。 ③ 「VALUX・BizHawkEye変更(解約)申込書」で追加申込をお願いいたします。						
	① 接続ID		① <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 10桁の番号をご記入ください。	0	0	0			
0	0	0							
	② 電子証明書利用数	※端末・ユーザーごとに電子証明書が必要です。	② () 個 ※同一端末のユーザー毎に最大4個まで設定できます。						
	③ VALUX新規申込書 および VALUXサービスID通知書	※電子証明書取得時に必要です。	③ <input type="checkbox"/> 確認済 ※電子証明書未取得の通知書をご準備ください。						
	電子証明書発行期限	VALUXサービスの電子証明書取得発行期限をご確認ください。 ※電子証明書取得は、発行期限内までに当行よりご提供のソフトからの取得が必要となります。	<input type="checkbox"/> 確認済 年 月 日 ※発行期限は、「VALUXサービスID通知書」でご確認ください。						
	電子証明書の追加申込 ◆ANSER-HT(VALUX) でパソコンの機種変更等 する場合は必須	パソコンの機種変更等するには、電子証明書の追加申込が必要です。 ※電子証明書は、NTTデータのホームページにて右記ご参照のうえ、追加申込をお願いいたします。 機種変更等した後に、不要となった電子証明書の失効手続も必要となります。	<input type="checkbox"/> 申込済(以下①~③の方法にて申込を実施してください) ① https://www.valux.ne.jp/ へアクセスしてください。 ② 「お申込み」→「変更・解約お手続き」をご選択ください。 ③ 「VALUX・BizHawkEye変更(解約)申込書」で追加申込をお願いいたします。						
	デバイス名 (コンピューター名)	デバイス名(コンピューター名)に半角標準文字("A"~"Z","a"~"z","0"~"9","-")以外の記号や全角文字が含まれていないことをご確認ください。	<input type="checkbox"/> 確認済 ※左記標準文字以外の記号や全角文字では、利用できません。						
3	通信回線 ◆ANSER-SPCの場合	① 回線種類 ※ひかり回線(ブロードバンド)、ADSL回線、PHP、P-in、携帯電話、IP電話、国際電話を使用してのご利用はできません。 ② 接続電話番号 ※毎回の番号で接続してください。 ③ 接続回線:2線式/モジュラージャック式 ④ 外線発信 ⑤ 回線番号毎に非通知になっていないこと、およびパソコンに接続されている電話番号を申込書に記入していることをご確認ください。	<input type="checkbox"/> 確認済 ① <input type="checkbox"/> 公衆回線(NTT契約) <input type="checkbox"/> ISDN64K (INSネット64) ② (-) ③ <input type="checkbox"/> 確認済 ※ビジネスホン接続の4線式はご利用になれません。 ④ <input type="checkbox"/> 直通 <input type="checkbox"/> 0発信 ⑤ <input type="checkbox"/> 確認済 ※ご不明の場合はNTT番号サービス(116)へご相談願います。						
	モデム(アナログ) ◆公衆回線の場合	公衆回線を利用される場合のみ右記をご確認ください。	<input type="checkbox"/> 内蔵 <input type="checkbox"/> 外付(メーカー名: 型名:) (<input type="checkbox"/> パソコンに接続LOSに対応のドライバーソフト導入済) (<input type="checkbox"/> 通信回線接続確認済)						
	ターミナルアダプタ ◆ISDN64K(INSネット 64) の場合	ISDN回線を利用される場合のみ右記をご確認ください。 ① メーカー名・型名 ② DSUがあること ※ダイヤルアップルーターでの通信には対応していません。	<input type="checkbox"/> 確認済 (TA内蔵の場合もあります。) ① メーカー名: 型名:) (<input type="checkbox"/> パソコンに接続LOSに対応のドライバーソフト導入済) (<input type="checkbox"/> 通信回線接続確認済)						
4	パソコン機種	メーカー名・型名(パソコン本体の型名) ※Apple社製パソコンには対応していません。	メーカー名: 型名:						
5	基本ソフト(OS)	右記をご確認ください。 ※Windows11/10/8.1のHyper-Vなどの仮想環境、リモート環境、日本語以外のOS、サーバーOS、VirtualPC上のOS、BootCamp上のOS、シンクライアント、Pro for Workstationsエディションには対応していません。	<input type="checkbox"/> Windows 11 ◆ エディション() ◆バージョン() <input type="checkbox"/> Windows 10 <input type="checkbox"/> 32Bit <input type="checkbox"/> 64Bit ◆ エディション() ◆バージョン() <input type="checkbox"/> Windows 8.1(除くRT) <input type="checkbox"/> 32Bit <input type="checkbox"/> 64Bit ◆ エディション()						
6	動作環境	裏面の【ご注意事項】を確認	<input type="checkbox"/> 確認済						
7	CD-ROMドライブ	右記をご確認ください。	<input type="checkbox"/> 確認済						
8	Microsoft .NET Framework 3.5 SP1	以下を有効に設定してください。 ・Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ※Microsoft .NET Framework 4.0とは別の製品となります。 4.0が有効な設定でも3.5SP1を別途有効にしてください。	<input type="checkbox"/> 有効に設定済 ※ご導入されていない場合は、MicrosoftのホームページかOSのCD-ROMを使用してMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1を有効にする必要があります。						
9	バックアップ取得方法の有無	バックアップ・コンバート等を行う場合のデータ移行手段の有無	<input type="checkbox"/> 無 ・ <input type="checkbox"/> USBメモリ ・ <input type="checkbox"/> LAN経由 <input type="checkbox"/> CD-R(DVD-R) ・ <input type="checkbox"/> その他()						
10	プリンター機種	上記OSに対応したプリンター接続の有無 ※連続帳票への印刷には対応していません	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (メーカー名: 型名:)						
11	他社ソフトご利用の有無	同一機器での、他のファームバンキングソフトご利用の有無 (他の金融機関への接続用)	<input type="checkbox"/> 無 ・ <input type="checkbox"/> 有 (ソフト提供銀行・メーカー名:) ※不明な場合は空欄可 (ソフト名:)						
12	ファイアーウォール系ソフトのご利用有無	同一機器での、「ウイルスバスター」「インターネットセキュリティ」等ファイアーウォール系ソフトご利用の有無	<input type="checkbox"/> 無 ・ <input type="checkbox"/> 有 (ソフト名:) ※ファイアーウォール系ソフトご利用の場合、その設定変更が必要となる場合があります。						

裏面に注意事項がございますので必ずご確認ください。

<銀行使用欄>

店番	店名	取引店担当者名	内線番号	検閲 (検取)	実施

(お客さま→取引店→法人ダイレクトオフィス(東京)/EB登録チーム→訪問サポートチーム)

2022.04(用済後廃棄)

CAMS資金集中管理システム (VALUX対応版) 稼働環境チェックシート

(ANSER-HT(VALUX) / ANSER-SPC)

◆ ご注意事項

- 【1】 最新の動作環境は、当行ホームページで必ずご確認ください。
動作環境外のご利用は、資金集中管理システム (VALUX対応版) が動作した場合であってもサポートできませんのでご注意ください。
- 【2】 Windows 11、Windows 10 May 2020 Update (バージョン2004) 以降をご利用の場合、Microsoft IMEが正常に動作しないことがあります。
詳しくはマイクロソフト社のホームページをご参照ください。
- 【3】 お客様のご利用環境が動作環境外の場合は、有料訪問サポートをお申し込みできませんのでご注意ください。
- 【4】 Windows 11をご利用の場合でも、「バージョン情報」画面の「OSバージョン」に「Windows 10 10.0.22000(x64)」と表示されますが、操作に支障はございません。

◆ 【推奨環境】(2022年4月現在)

CPU	Windows 11 2GHz相当以上 Windows 10 2GHz相当以上 Windows 8.1 2GHz相当以上
オペレーティングシステム (OS)	Windows 11 Windows 10 バージョン21H2まで Windows 8.1 (除くRT) ※Windows 11は、Windows 11 Enterprise/Pro/Homeのみ対象となります。 ※Windows 10は、Windows 10 Enterprise/Pro/Homeのみ対象となります。 ※Windows 8.1は、Windows 8.1 Enterprise/Pro/8.1のみ対象となります。
メモリ	Windows11 本体メモリ 4GB以上 (8GB以上を推奨) Windows10 本体メモリ 1GB以上 (2GB以上を推奨) Windows8.1 本体メモリ 1GB以上 (2GB以上を推奨)
ハードディスク	150MB以上 ※上記の他に、OSの入っているドライブに、50MB以上の空き容量が必要
通信機器	接続方法により下記の通信機器が必要となります。 ・ANSER-HT (VALUX) / ANSER-SPC (VALUX) 接続の場合 インターネット接続可能な通信機器 ・ANSER-SPC接続の場合 ダイヤルアップ接続可能なモデムまたはターミナルアダプタ 以下は過去に稼働実績のあるモデムです。 ・I-O DATA社製 DFM-56U (USB接続) ・ラトックシステム社製 RS-USB56N (USB接続) ・ラトックシステム社製 REX-C56EX-U (USB接続、RS-232C接続) ※記載したモデムは、新ソフトの通信規格をみたし過去に稼働実績があるものですが、必ずしもお客様の利用環境下における動作を当行が保証するものではありません。